Création d’un menu sur CASHPAD en partant de l’exemple suivant :

Rendez-vous sur l’écran principal de l’application Cashpad et appuyer sur le bouton CONFIGURATION



Continuez avec le bouton DONNEES



Puis le bouton PRODUITS



Puis le bouton CREER

Appuyer maintenant sur le bouton CREER UN PRODUIT



Renseignez les champs suivant :

- NOM DU PRODUIT (Définit le nom de votre article)
- CATEGORIE (Définit les imprimantes de fabrication ainsi que les niveaux)
- OPTIONS (Définit les propriétés de l'article, cuissons , sauces, ……)
- TARIFICATION (Tarification de l'article si disponible à la carte)

Vous pouvez également cocher le bouton « EN PRODUTCION, PRECISER SI LE PRODUIT EST DANS UN MENU »



Pour rappel, l’attribution des options sur votre article s’effectue en appuyant sur le bouton à droite d’OPTION, dans la fenêtre qui suit, appuyez sur le bouton +, s’affichera les catégories disponibles sur votre caisse, il ne vous reste plus qu’à les sélectionner.



Tous vos articles composant votre « menu » sont créés vous pouvez maintenant créer votre menu. Toujours dans PRODUITS, appuyer en haut à droite sur le bouton CREER, puis CREER UN MENU



Renseignez les champs suivant :

- NOM DU MENU (Définit le nom de votre « menu plein »)
- CATEGORIE
- TARIFICATION (Tarification du « menu entier »)



Appuyez sur le bouton AJOUTER UN GROUPE autant de fois que nécessaire afin de définir la composition de votre menu (Entrées, Plats, Desserts)

Renommez les groupes précédemment créés



Ajoutez maintenant vos articles par groupes à l'aide du bouton + de couleur bleu et appuyez ensuite sur AJOUTER DES PRODUITS



Recherchez vos produits correspondant au groupe concerné, cochez et appuyer sur VALIDER pour confirmer vos choix.



Une fois tous vos articles ajoutés au menu vous pouvez maintenant créer vos « menus dérivés » à savoir dans notre exemple Menu du midi Entrée+Plat et Menu du midi Plat+Dessert. Pour cela, appuyez sur Ajouter



Nommez votre premier « menu dérivé », choisissez les contenus du menu puis le tarif

Même procédure pour le second « menu dérivé », nommez, choisissez et choix du tarif



La dernière étape consiste à agencer votre menu, pour cela appuyez sur EDITER BOUTONS



En fonction de vos appareils, il vous faut créer une carte IPAD, et une carte IPHONE (seulement si vous possédez des iphone ou ipod touch). Pour cela appuyez sur CREER.



Choisissez CREER UNE CARTE POUR IPAD, et appuyez sur EDITER pour arriver sur l'agencement pour IPAD



Appuyez sur CREER et choisissez CREER UNE FAMILLE

Vous pouvez maintenant placer vos articles comme bon vous semble.



Appuyer sur < « Menu du midi » en haut à gauche pour revenir à la création des cartes. Choisissez CREER UNE CARTE POUR IPHONE (seulement si vous possédez des IPOD TOUCH ou Iphone), et appuyez sur EDITER pour arriver sur l'agencement pour IPHONE/IPOD



Appuyez sur CREER et choisissez CREER UNE FAMILLE, Vous pouvez maintenant placer vos articles comme bon vous semble.